

Importera inventeringsmall

Lathund R2 Registermodulen

En rekommendation är att du använder Chrome som webbläsare när du arbetar i Fastighetsregistrets systemstöd, detta gäller särskilt vid import av inventeringsmallen. Om du använder Internet Explorer eller Edge och behöver importera samma inventeringsmall igen behöver du trycka på uppdatera (F5) i din webbläsare och välja filen igen för att det ska fungera

1. Spara din ifyllda inventeringsmall på en plats på datorn där du enkelt kan komma åt den
2. Logga in i registermodulen, beskrivning av detta finns i lathund R1 Logga in i systemet
3. Klicka på importera inventeringsmall, i menyn
4. Klicka på välj fil och hämta din ifyllda inventeringsmall från den plats du sparar den
5. Klicka på importera



6. Efter du klickat på importera visas resultatet av importen, se exempel nedan.

MENY

Fastigheter - Test

Organisatoriska enheter

Förvaltningsområden (FO)

Byggnadsverk (BV)

Utrymmen

Registerfastigheter

CoClass

Importera inventeringsmall

Importera inventeringsmall

Välj fil Inventeringsmall till lathund.xlsx

Importera

Ett FO, BV eller Registerfastighet som redan importerats eller registrerats i systemet hoppas över vid importen.

Ex1: Om ett BV redan importerats kan du inte läsa in det igen, utan ev. ändringar måste göras i formuläret för BV:n

Ex2: Om du importerar fem BV som ligger i samma registerfastighet kommer registerfastigheten importerats en gång och hoppas över fyra gånger

Antal sparade förvaltningsområden : 1

Antal sparade byggnadsverk : 3

Antal sparade registerfastigheter : 2

Antal fel : 0

Antal överhoppade : 3

Kalkyiblåd Cell Meddelande

a) I detta exempel har importen genererat:

Ett förvaltningsområde
 Tre byggnadsverk
 Två registerfastigheter
 Noll fel
 Tre överhoppade

Överhoppade innebär att en/flera rader inte lästs in vid denna import med anledning att objektet redan finns i systemet, detta inträffar normalt för registerfastigheter eftersom det är vanligt att samma registerfastighet förekommer flera gånger i en och samma inventeringsmall. Överhoppad kan även inträffa om ett byggnadsverk eller förvaltningsområde redan finns i systemet, detta kan uppstå om du läser in samma inventeringsmall flera gånger, vilket är naturligt när du systematiskt rättar upp eventuella fel i inventeringsmallen och importerar igen.

Observera att importfunktionen inte uppdaterar redan importerade förvaltningsområden, byggnadsverk eller registerfastigheter. Redan importerade objekt uppdateras/ändras direkt i gränssnittet i systemet. Eftersom importen inte genererar några dubletter kan du importera samma inventeringsmall flera gånger. För att säkerställa att allt i inventeringsmallen kommer med i importen ska du importera mallen tills det att resultatet visar noll fel.

7. Kontrollera resultatet av din import (beskrivning av hur felmeddelanden tolkas och åtgärdas finns i lathund R7 Hantera felmeddelanden vid import)
 - a. Kontrollera att antalet sparade förvaltningsområden i ditt resultat stämmer överens med antalet förvaltningsområden i din inventeringsmall
 - b. Kontrollera att antalet byggnadsverk och registerfastigheter i resultatet är rimligt utifrån mängden i din inventeringsmall
 - c. Åtgärda eventuella fel och läs in inventeringsmallen igen (se lathund R7 Hantera felmeddelanden vid import)
 - d. Gör stickprov i systemet på ett par objekt från din inventeringsmall så att du ser att importen resulterat i objekt enligt din inventeringsmall